


Procédure : Utilisateurs Obligatoire


Prérequis :

- Suivre la procédure précédente concernant les Utilisateurs Itinérant




Une fois votre utilisateur itinérant créé, connectez vous une première fois et rendez-vous dans votre dossier partagé utilisateurs : \\DC1\Profils_Itinerants

Rendez-vous dans les propriétés de votre dossier utilisateur.




Une fois dans les propriétés, cliquez sur « Avancé »




Puis ajouter les « Admins du domaine » avec « Contrôle total » pour accès.

N'oubliez pas d'appliquer puis fermer ces fenêtres.



Maintenant vous pouvez configurer cet utilisateur obligatoire comme vous le souhaitez.

Pour faire nos tests j'ai créé plusieurs fichier « test » sur le bureau.




Une fois votre utilisateur correctement configuré, vous pouvez le déconnecter et retourner sur votre machine serveur.

Depuis votre serveur, rendez-vous dans votre dossier utilisateur dans votre dossier partagé. `\\DC1\Profils_itinerants\mobligatoire.V6` ici.

Veillez à bien afficher les extensions de fichier et les éléments masqué.


Puis renommez le fichier « **NTUSER.DAT** » en « **NTUSER.MAN** »



Vous pouvez maintenant vous reconnecter sur votre machine client.

Pour notre test vous pouvez modifier les fichiers sur le bureau, en créer d'autres, ou même les supprimer (de la corbeille aussi)

Puis vous déconnecter de votre session.



Une fois reconnecté à votre session vous pouvez constater que rien n'a changé, le session configuré et stocké sur le serveur et ne changera pas.

